

COME CONFIGURARE LA PEC CON INCREDIMAIL




Prima di iniziare con la configurazione dovete avere a disposizione la Login e la Password ricevute a mezzo e-mail al momento dell'attivazione (**Attenzione**: se si è già provveduto a cambiare la password, occorre avere a disposizione quella nuova).


Configurazione:

Procedere nel seguente modo:

Avviare **Incredimail** e selezionare nella barra in alto a sinistra, la voce **Strumenti** e di seguito **Account e-mail**




Cliccare su **Aggiungi**



Nella seguente schermata selezionare “Voglio configurare le impostazioni da solo” e cliccare su **Avanti**.



Compilare i seguenti campi



Nome utente: inserire nuovamente l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (Es. rossi@lamiapec.it)

Password: attenzione se avete già provveduto a modificare la Password, come da noi suggerito, dovrete inserire quella nuova scelta da Voi.

Cliccare su **Termina**

AccountWizard

Nome utente e Password

Inserisci il nome dell'utente e la password fornita dal tuo Internet Service Provider (ISP)

Nome utente: ?

Se il tuo indirizzo e-mail è "barts@yourisp.com", probabilmente il tuo nome dell'utente è barts.

Password: ?

[Avete dimenticato la password? Cliccate qui](#)

Annulla Indietro Termina

Nella maschera successiva cliccare su **OK**


AccountWizard

Congratulazioni!


IncrediMail ha creato un nuovo account con successo.

OK

Apparirà la schermata dell'Account, cliccare su **Proprietà**



Successivamente cliccare sulla scheda **Server**




Si aprirà la seguente finestra, nella sezione **"Informazioni del server"** compilare i seguenti campi

Server della posta in entrata:
trascrivere esattamente:
pops.sicurezza postale.it
anche se l'indirizzo di posta è@lamiaptec.it

Server della posta in uscita:
trascrivere esattamente:
smtps.sicurezza postale.it
anche se l'indirizzo di posta è@lamiaptec.it


Il server richiede autenticazione:
spuntare la casella



Cliccare su **Altre Impostazioni**

Si aprirà la seguente schermata, spuntare la dicitura **"Usa le stesse impostazioni del server di posta in entrata"**.

Cliccare su **OK**




Nella seguente videata, cliccare su **Avanzato**

Selezionare le 2 opzioni:
Questo server richiede una connessione sicura (SSL)

Lascia una copia dei messaggi sul server:
selezionare la casella

Cliccare su **OK**



Posta in uscita (SMTP):
inserire nello spazio
465

Posta in arrivo (POP3):
inserire nello spazio
995

Chiudere e riavviare **IncrediMail**, ora sarà possibile inviare e ricevere dal vostro account di Posta Elettronica Certificata.

Potete inviare una e-mail di prova dal Vostro nuovo indirizzo a info@pecmodello730.it inserendo nell'oggetto le parola **PROVA**.

INFORMAZIONI UTILI:

Una volta configurato il proprio account di posta, il titolare utilizza la casella PEC come una casella di posta non certificata. Le uniche differenze riguardano i formati dei messaggi e delle ricevute che vengono recapitate.

Per ogni messaggio inviato (da PEC a PEC) e consegnato senza problemi, il mittente riceve:

- una **ricevuta di accettazione** proveniente dal proprio sistema di PEC; la ricevuta di accettazione è un messaggio di posta con oggetto: "Accettazione:" seguito dall'oggetto del messaggio originale inviato e con un testo che indica che il messaggio in partenza è corretto ed è stato accettato dal sistema.
- una **ricevuta di avvenuta consegna** dal sistema PEC del destinatario; la ricevuta di avvenuta consegna è un messaggio di posta con l'oggetto: "Avvenuta consegna:" seguito dall'oggetto originale e con un testo che indica che il messaggio è giunto a destinazione. La ricevuta contiene, in allegato, un file xml con i dati di certificazione ed il messaggio originale, completo di allegati.

Il destinatario riceve, da parte sua:

- **documento di trasporto** cioè un messaggio di posta che ha come oggetto: "Posta certificata:" seguito dall'oggetto del messaggio originale e con testo l'indicazione che si tratta di un messaggio PEC. Il messaggio contiene, in allegato, la mail originale completa degli eventuali allegati.

Casi particolari vengono gestiti attraverso altri avvisi o ricevute accomunate da un oggetto con un prefisso particolare seguito dall'oggetto originale ed un testo che spiega la tipologia di avviso. Alcuni di queste ricevute/avvisi sono: "**avviso di mancata consegna**", "**avviso di non accettazione per virus**", etc.

- Quando il **MITTENTE** e il **DESTINATARIO** sono indirizzi PEC, il messaggio è certificato e quindi ha validità legale;
- Quando il **MITTENTE** è un indirizzo PEC e il **DESTINATARIO** è un indirizzo di **POSTA NORMALE**, il messaggio arriverà a destinazione ma non sarà certificato quindi non avrà validità legale;
- Quando il **MITTENTE** è un indirizzo di **POSTA NORMALE** e il **DESTINATARIO** è un indirizzo PEC, il messaggio non arriverà a destinazione. Potrete ricevere il messaggio solo se in fase di cambio password, è stato specificato sul portale un indirizzo di posta normale al quale inoltrarlo.

Con la posta Elettronica certificata **NON è possibile**:

- inserire un indirizzo in "**Ccn**" (conoscenza nascosta)
- richiedere **una conferma di lettura** automatica.

In questi casi sarà segnalato un errore.
