

COME CONFIGURARE LA PEC SU iPhone e iPad



Prima di iniziare con la configurazione dovete avere a disposizione la Login e la Password ricevute a mezzo e-mail al momento dell'attivazione (**Attenzione**: se si è già provveduto a cambiare la password, occorre avere a disposizione quella nuova).


Configurazione:

Procedere nel seguente modo:


Aprire il pannello "Impostazioni"



Andare sul pannello "Posta, contatti, calendari" e premere su "Aggiungi account Mail"



Premere su "Altro"




Nome: inserire l'indirizzo di posta certificato che avete attivato
(Es. rossi@lamiaptec.it)

Indirizzo: inserire l'indirizzo di posta certificato che avete attivato
(Es. rossi@lamiaptec.it)

Password: inserire la vostra password della PEC
(quella comunicata al momento dell'attivazione)

Descrizione: inserire la descrizione che preferite
(Es. PEC)



Premere su "Avanti"

Si aprirà la seguente schermata

Selezionare **IMAP**

Nome: inserire l'indirizzo di posta certificato che avete attivato
(Es. rossi@lamiappec.it)

Indirizzo: inserire l'indirizzo di posta certificato che avete attivato
(Es. rossi@lamiappec.it)

Descrizione: inserire la descrizione che preferite
(Es. PEC)

Nome host:
trascrivere **esattamente:**
imaps.sicurezza postale.it
anche se l'indirizzo di posta è@lamiappec.it

Nome utente: inserire l'indirizzo di posta certificato che avete attivato
(Es. rossi@lamiappec.it)

Password: inserire la vostra password della PEC
(quella comunicata al momento dell'attivazione)

Nome host:
trascrivere **esattamente:**
smtps.sicurezza postale.it
anche se l'indirizzo di posta è@lamiappec.it

Annulla Account Avanti

IMAP POP

Nome rossi@lamiappec.it

Indirizzo rossi@lamiappec.it

Descrizione PEC

Server posta in arrivo

Nome host imaps.sicurezza postale.it

Nome utente rossi@lamiappec.it

Password ●●●●●●

Server posta in uscita

Nome host smtps.sicurezza postale.it

Nome utente rossi@lamiappec.it

Password ●●●●●●

Premere su " **Avanti** "

Fine della **Configurazione**